

Блузка С Декоративным Вырезом - Выкройка #2793

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, две пуговицы, две декоративные броши.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Обтачка горловины спинки — 2 детали
5. Обтачка горловины полочки — 2 детали
6. Лента - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки — 1 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь
3. Лента - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средние срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить на левую сторону. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Втачать обтачку спинки в горловину спинки. Припуски высечь и заутюжить на обтачку.
3. Стачать вытачки на детали полочки, глубины заутюжить вверх. Втачать обтачку полочки в горловину полочки. Припуски высечь и заутюжить на обтачку.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Сложить ленту вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Обметать необработанный срез.
6. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
7. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать вырез горловины. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Припуск внутренней обтачки настроить в шов притачивания внешней обтачки, подкладывая и прикрепляя ленту.
8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настроить разрез на 0.1 см от сгиба. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы и выступ. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии притачивания манжеты к рукаву. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
11. Обметать петли и пришить пуговицы на манжетах.

12. Закрепить ленту декоративной пряжкой.

Технический рисунок:

