

## Блузка С Фантазийными Рукавами - Выкройка #2800

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки - 1 деталь
3. Полочка - 2 детали
4. Кокетка полочки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали
6. Стойка — 2 детали
7. Подборт - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали

## **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Детали стойки сложить лицевыми сторонами внутрь обтачать по внешнему контуру. Припуски в уголках высечь. Готовую стойку вывернуть и приутюжить.
3. Подкроить четыре завязки шириной 4 см, длиной 30 см. Заутюжить полосу вдоль посередине лицевой стороной наружу. Затем развернуть и направить края к середине, приутюжить. Сложить завязку по средней линии и настрочить по краю.
4. По верхнему срезу спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать средний срез полочки от метки до нижнего среза, припуски у метки рассечь, заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать средний шов подборта от метки до низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт с полочкой лицевыми сторонами внутрь, вставить завязки у кокетки и у горловины и обтачать вырез. Подборт вывернуть на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с полочкой по плечевым срезам и горловине.
7. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
8. Внешнюю часть стойки втачать в горловину, заутюжить припуски на стойку. Подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
9. Верхний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Рассечь припуск нижнего среза рукава у меток. Участок между метками обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски приутюжить, обметать.
10. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
11. По переднему и заднему окатам рукава от метки до верхнего среза проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму, припуски приутюжить и обметать.
12. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

**Технический рисунок:**

