

Vest With Shawl Collar - Выкройка #2802

Recommendations on fabric: thick natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; 3 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of garment – 2.0 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:

1. Dietro centrale superiore – 2 pezzi
2. Dietro laterale superiore – 2 pezzi
3. Dietro inferiore – 1 pezzo con piega
4. Davanti centrale superiore – 2 pezzi
5. Davanti laterale superiore – 2 pezzi
6. Davanti inferiore – 2 pezzi
7. Paramontura davanti centrale – 2 pezzi

8. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:

1. Paramontura davanti centrale - 2 pezzi
2. Paramontura dello scollo dietro - 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire la cucitura centrale sul dietro superiore, stirare i margini di cucitura verso sinistra, sorfilare. Cucire le cuciture a principessa sul dietro superiore (cucire il dietro laterale superiore al dietro centrale superiore), stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il dietro superiore al dietro inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.

3. Cucire il davanti laterale superiore al davanti centrale superiore, stirare i margini di cucitura verso il centro, sorfilare. Cucire il davanti superiore al davanti inferiore, stirare i margini di cucitura verso l'alto, sorfilare.

4. Appuntare insieme i davanti, dritto contro dritto, e cucire la cucitura del colletto, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire le cuciture delle spalle e stirare i margini di cucitura separati, sorfilare. Tagliare nel margine di cucitura della cucitura della spalla sul davanti e cucire il colletto nello scollo del dietro, stirare i margini di cucitura verso il collo.

5. Cucire le cuciture delle spalle delle paramonture dello scollo del dietro e delle paramonture centrali del davanti, intagliare l'angolo e stirare la cucitura aperta. Cucire il bordo del collo, stirare aperti i margini di cucitura. Cucire il colletto nello scollo della paramontura, stirare aperti i margini di cucitura. Sorfilare il bordo esterno delle paramonture centrali del davanti e della paramontura dello scollo.

6. Appuntare le paramonture davanti centrali e la paramontura al capo, dritto contro dritto, e cucire il bordo davanti centrale, il colletto e l'angolo inferiore. Tagliare via i margini di cucitura negli angoli, intagliare le curve. Piegare le paramonture dei davanti centrali sul lato dritto, raddrizzare le cuciture, stirare. Cucire insieme i margini di cucitura lungo le cuciture del collo con punto nascosto.

7. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfio + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato dritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfio dal lato dritto e cucire. Piegare il nastro sbieco sul rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega. Stirare la cucitura.

8. Cucire le cuciture laterali, stirare le cuciture verso il dietro e sorfilare.

9. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

10. Fare le asole sul davanti destro, cucire i bottoni su quella di sinistra.

Технический рисунок:

