

Накидка С Поясом - Выкройка #2810

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие шерстяные ткани.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали
3. Воротник - 2 детали
4. Подборт - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
6. Пояс - 1 деталь со сгибом

Из подкладочной ткани:

1. Спинка - 1 деталь
2. Полочка - 2 детали

ВНИМАНИЕ: детали полочек и спинки из подкладки кроются без учета ширины подбортов и обтачки горловины спинки соответственно.

Из КЛЕЕВОЙ:

1. Воротник - 1 деталь
2. Подборт - 2 детали
3. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
4. Пояс - 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Припуски в уголках высечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
3. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.
4. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Подборта сложить с изделием лицевыми сторонами внутрь, вложить между ними воротник и обтачать по линии борта и горловине. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
5. Стачать плечевые срезы деталей из подкладки, припуски разутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать нижний срез изделия между метками. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть изделие на лицевую сторону, выправить и приутюжить.
6. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы и участок между метками. Припуски у меток рассечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить.
7. Притачать внешнюю сторону пояса к изделию, припуск внутренней стороны подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.
8. На правой стороне пояса обметать петлю, на левой стороне пришить пуговицу.

Технический рисунок:

