

Укороченный Жилет - Выкройка #2813

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; 2 пуговицы; 1 внутренняя пуговица; подплечники.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия - 2.5 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Правая центральная часть полочки - 1 деталь
4. Левая центральная часть полочки - 1 деталь
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижний воротник - 1 деталь
7. Верхний воротник - 1 деталь

8. Левый подборт – 1 деталь
9. Правый подборт – 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Внимание: детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
4. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
5. Боковая часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Правая центральная часть полочки – 1 деталь
2. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
3. Левый подборт – 1 деталь
4. Правый подборт – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. На полочках вдоль линии перегиба лацкана проложить долевик шириной 1 см (из клеевой).
2. Стачать средний шов спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные швы спинки. Припуски заутюжить к центру.
3. Стачать рельефные швы полочки. Припуски заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
6. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов.
7. Сложить подборта с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника.
8. Втачать нижний воротник в горловину жилета, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и

подборта. Припуски швов втачивания воротника разутюжить и скрепить близко к швам.

9. Низ жилета заутюжить на изнаночную сторону.

10. Стачать швы подкладки, оставляя отверстие в левом боковом шве. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Обтачать пройму подкладкой в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Припуски рассечь, вывернуть и приутюжить. Притачать подкладку к низу жилета.

12. Вывернуть жилет через технологическое отверстие. Зашить отверстие.

13. Обметать петлю на правой полочке. Обметать внутреннюю петлю. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

