

## Haut À Plis - Выкройка #2814

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli



2. Devant - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

### Инструкции:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Faire des plis sur le devant et les surpiquer à 10 cm du bord supérieur. Faire et bâtir le pli sur le devant.
3. Épinglez les parementures de l'encolure ensemble endroit contre endroit et coudre l'encolure. Couper les coins, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
4. Épinglez les parementures de l'encolure dos ensemble, endroit contre endroit et coudre l'encolure, commencer et arrêter la couture exactement au niveau de la ligne de couture de l'épaule. Insérer les parementures d'encolure devant entre les parementures d'encolure dos et coudre la couture d'épaule de la parementure d'encolure. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la parementure de l'encolure dans l'encolure du vêtement, surjeter et repasser.
7. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Marge de couture pour ourlet surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre des boutons sur le devant, fixant le pli.

### Технический рисунок:

