Blouse With Flounce - Sewing Pattern #2815

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.



Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement – 2 cm; autres coutures – 1 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:
1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Patte – 1 pièce
4. Volant — 2 pièces
5. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce

Entoilage thermocollant:
1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce
3. Patte – 1 pièce

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre les pinces devant, repassez la partie intérieure vers le haut.

3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part.

4. Épinglez les volants endroit contre endroit et cousez les deux côtés droits les plus longs. Volant tourner à droite et repasser. Épingler le volant sur le devant et surpiquez la petite zone entre les marques. La marge de couture de la zone la plus courte est dirigée vers le centre.

5. Pliez les surplus de couture le long du côté le plus long de la patte sur l'envers et repassez. Poser patte sur le devant et surpiquer le long des bords les plus longs, recouvrant la marge de couture du volant. Bâtir ensemble les marges de couture des volants et du devant le long des bords des épaules, des bords de l'emmanchure et des bords de l'encolure. Repassez les plis du volant.

6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur l'endroit du vêtement et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, couper les coins, replier les parementures sur l'envers et repasser. Coudre la parementure aux coutures des épaules à la main.

8. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Insérez la boucle du bouton entre le dos et la parementure, ourler à la main.

9. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les marges de couture. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.

Repasser la couture.

10. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

11. Plier sous la marge de couture le long de l'ourlet vers l'intérieur à 1 cm, ensuite encore à 1 cm et surpiquer.

12. Coudre un bouton sur le dos droit.

TECHNICAL DRAWING:



