

Блузка С Декоративным Рукавом - Выкройка #2835

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Передняя часть рукава - 4 детали
4. Задняя часть рукава - 4 детали
5. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средние срезы спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
3. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины спинки и полочки. Припуски на закругления рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить с изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.
6. Стачать швы рукавов на деталях верхних и внутренних рукавов, припуски разутюжить. Стачать верхние швы рукавов от оката до горизонтальной метки. Сложить рукава попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать фигурный срез низа. Строчку начинать и заканчивать у горизонтальной метки. Припуски на закругления рассечь, приутюжить нижний срез рукава. Скрепить между собой внешний и внутренний рукава по окату, далее обрабатывать как одну деталь.
7. По окату проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Втачать рукав в пройму. Припуски обметать и приутюжить.
8. Припуск низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
9. Пришить декоративные пуговицы на рукава.

Технический рисунок:

