Блузон С Фигурной Кокеткой - Выкройка #2866



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. Трикотажное полотно-резинка для манжет, пояса и стойки.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка полочки - 1 деталь со сгибом
4. Полочка - 1 деталь со сгибом

5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из трикотажной резинки:
1. Манжета – 2 детали
2. Стойка – 1 деталь
3. Пояс – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Притачать кокетку к полочке, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Припуски заутюжить на кокетку и настрочить на 0.5 см от шва.

2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Стачать стойку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить стойку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать стойку, слегка растягивая, в горловину, припуски заутюжить на стойку, обметать.

4. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава, заутюжить припуски на нижнюю часть, обметать и настрочить на 0.5 см от шва. Притачать рукав к основному изделию, складывая детали лицевыми сторонами внутрь. Припуски заутюжить на рукав, обметать.

5. Стачать одним швом срезы рукава и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к низу рукава, слегка ее растягивая, припуски заутюжить на рукав и обметать.

7. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать пояс, слегка его растягивая, к низу изделия, припуски заутюжить вверх и обметать.

Совет: можно использовать готовые стойку, пояс и манжеты нужной ширины.

Технический рисунок:

