

## Трикотажное Платье С Защищами На Талии - Выкройка #2869

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон ( футер ). Трикотаж-резинка для манжет и воротника.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** припуск на подгибку низа изделия – 3 см. Все остальные швы 1 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав — 2 детали

Из трикотажной резинки:

1. Манжета - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь

## Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать защипы на полочке. Стачать защипы на деталях спинки
3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать воротник в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине и притачать к горловине, слегка его растягивая. Припуски заутюжить на основную деталь и обметать.
5. По окату рукава заложить и закрепить встречные складки.
6. Втачать рукава в открытые проймы, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине и притачать к низу рукава, слегка ее растягивая. Припуски заутюжить на рукав и обметать.
9. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

