Блузка С Кокеткой И Стойкой Со Складками - Выкройка #2880



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка – 2 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.

3. Обметать внутренний срез подборта. Сложить подборт с кокеткой полочки лицевой стороной внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Наложить правую кокетку на левую, скрепить по нижнему срезу. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать плечевые швы, отгибая подборт и рассекая припуск плечевого шва на кокетке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать стойку в горловину спинки, припуски заутюжить на стойку.

5. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию, начиная от верхнего края стойки.

6. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, рассекая деталь подборта в уголке, припуски разутюжить. Втачать стойку в горловину обтачки, припуски заутюжить на стойку. Средний срез внутренней стойки подвернуть внутрь и скрепить с тесьмой застежки молнии. Плечевые швы подборта скрепить с плечевыми швами изделия.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

