

Асимметричный Топ С Завязками - Выкройка #2886

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и диагонального среза полочки – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ВНИМАНИЕ! Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных вверх.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Заложить и закрепить складки на детали полочки, глубины направлены вниз. Заутюжить диагональный срез полочки на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
5. Подкроить 2 косых бейки для завязок шириной 3 см и длиной 50 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру, настрочить завязки вдоль края.
6. Стачать плечевые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые швы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины спинки и полочки, припуски на закруглениях рассечь. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к припускам плечевых швов и к тесьме застежки молнии.
8. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
9. Стачать боковые швы, вставляя одну завязку в левый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Припуск низа изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
11. Настрочить вторую завязку под диагональный срез полочки, заложить на полочке складку и завязать завязки.

Технический рисунок:

