

Дизайнерская Блузка - Выкройка #2887

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 1 потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и рукава - 1.5 см; остальные швы - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка левая - 1 деталь
2. Спинка правая - 1 деталь
3. Полочка левая - 1 деталь
4. Полочка правая - 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь
6. Обтачка правая - 1 деталь
7. Обтачка левая - 1 деталь

8. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка правая – 1 деталь
3. Обтачка левая – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Глубины заутюжить к центру.
3. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Обметать внешний срез обтачки полочки. Сложить обтачки с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачки на изнаночную сторону и приутюжить.
5. На нижней части полочки заложить и закрепить складки.
6. На нижнем срезе правой полочки рассечь припуск у метки. Обметать, подогнуть и настрочить отлетной участок от метки до правого бокового шва.
7. Правую часть полочки наложить на левую часть и стачать по нижнему срезу от левого бокового шва до метки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, отгибая отлетную часть правой полочки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
8. По боковому срезу отлетной части правой полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Так же можно заложить произвольные складки. Скрепить полочки по боковому срезу.
9. Обметать внешние срезы обтачек горловины спинки. Сложить обтачки со спинкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии плечевого среза.
10. Стачать плечевые срезы, вставляя полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски обметать. Выправить детали и приутюжить.
11. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
12. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

