

Dress With Decorative Buttons - Выкройка #2919

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; 3 buttons.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance along lower edge of garment and lower edge of sleeve – 2 cm.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:

1. Back - cut 2
2. Front - cut 1 on fold
3. Sleeve - cut 2
4. Cuff - cut 2
5. Front neck facing - cut 1
6. Back neck facing - cut 1

Fusible interfacing:

1. Front neck facing – cut 1
2. Back neck facing – cut 1

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing.
2. Sew center back seam. Serge the seam allowances and press towards left.
3. Sew front darts on front. Press bulk of bust darts towards top.
4. Mark the box pleat on the front. Stitch the pleat from the neckline to the mark. Press the pleat. Sew a horizontal stitch to secure the pleat at the lower button.
5. Sew side and shoulder seams. Press seams towards back and serge.
6. Sew shoulder seams of neckline facings, press the seam apart. Serge the outer edge. Pin facings to garment right sides together and sew the neckline. Clip seam allowances, fold facings onto wrong side, straighten, press. Secure the facings to the shoulder seams by hand. Secure the front facing by hand to the pleat underfolds.
7. Sew sleeve seams. Serge the seam allowances and press towards back. Sew cuff into a ring. Sew a row of stitching along the upper edge of the cuff using a reduced upper thread tension and gather fullness. Sew the cuff to the sleeve, serge seams and press towards top. Sew sleeves into armholes. Serge and press.
8. Serge hem of garment and lower edge of sleeve. Press onto wrong side and topstitch.
9. Sew decorative buttons onto front according to markings.

Технический рисунок:

