

## Блузка Без Рукавов С Рюшами - Выкройка #2924

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Подборт - 2 детали
6. Стойка — 2 детали

7. Рюша проймы – 2 детали
8. Рюша низа — 2 детали
9. Рюша стойки — 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Стойка — 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные швы спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.
3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону, обметать.
4. Стачать рельефные швы полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.
5. Стачать плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
6. Внешний и короткие срезы рюши стойки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Так же их можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать). По внутреннему срезу рюши проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними рюшу и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Готовую стойку вывернуть и приутюжить. Втачать стойку в горловину.
7. Внешние срезы рюши проймы обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Так же их можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать). По внутреннему срезу рюши проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюшу к пройме, припуски заутюжить на основное изделие и обметать. Проложить закрепляющую строчку на 0.5 см от шва.
8. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить подборта на лицевую сторону изделия и обтачать борта и горловину спинки и полочки. Припуски рассечь, отвернуть обтачку с подбортами на изнаночную сторону и приутюжить. Подшить обтачку к припускам плечевых швов.
10. Стачать детали рюши низа, припуски разутюжить, обметать. Внешний и короткие срезы рюши низа

обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. (Так же их можно обработать тонким ролевым швом, перед этим припуск следует срезать). По внутреннему срезу рюши проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать рюшу к низу изделия, припуски заутюжить на основное изделие и обметать. Проложить закрепляющую строчку на 0.5 см от шва.

11. Обметать петли на правой полочке, на левой пришить пуговицы.

### Технический рисунок:

