Bluse Mit Raffungen - Выкройка #2927



Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks – 2.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Klebevlies:
1. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

2. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auftragen.

2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

3. Den Abnäher am Vorderteil bis zur waagerechten Markierung aufschneiden. Die Abnäherzugaben auf 1 cm zurückschneiden. Entlang der längeren Abnäherseite mit gelockerter Oberfadenspannung eine Naht nähen und die Kante vom Halsausschnitt bis zur Markierung einkräuseln.. Den Abnäher festnähen entlang der markierten Linien. Versäubern Kante und zur Mitte hin bügeln.

4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und den vorderen Halsausschnitt und den hinteren Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besatz auf die linke Seite wenden, glätten, bügeln. Von Hand an der Schulternaht und am Reißverschlussband entlang annähen.

6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

7. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Технический рисунок:



