Dress With Inset - Sewing Pattern #4739

Stoffempfehlungen: dicker Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider, Kontraststoff zur Dekoration.



Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss; Klebevlies.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe am Saum des Kleidungsstücks – 2.0 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Unterer linker Vorderteil – 1 Stück
4. Unterer rechter Vorderteil – 1 Stück
5. Oberes Vorderteil – 1 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Dekostoff:

1. Falte – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

INSTRUCTIONS:

1. Klebevlies auftragen.

2. Abnäher an Rücken- und Vorderteil nähen. Den inneren Teil der Taillenabnäher zur Mitte hin bügeln, den inneren Teil der Brustabnäher nach oben bügeln.

3. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

4. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Hintere Mittelnaht nähen von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

5. о2834. л2835. л2836. л2837. о2669. о2670.

6. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

7. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. Den Besatz auf die linke Seite falten, glätten, bügeln. о2648.

9. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband auf die Kante des Armlochs stecken von der rechten Seite und nähen. In Nahtzugaben einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Den unteren Rand des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

TECHNICAL DRAWING:

