

## 4744 - Выкройка #4744

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная застёжка-молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 1.5 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
4. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Подборт — 2 детали
7. Рукав — 2 детали

8. Манжета — 2 детали
9. Перемычка — 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Рукав — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали
2. Манжета — 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на верхней части спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать по отдельности средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
5. Стачать шов цельнокроеного воротника, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы, рассекая деталь полочки в уголке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на воротник.
6. Стачать шов цельнокроеного воротника подбортов, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, рассекая деталь подборта в уголке, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, припуски заутюжить на воротник. Обметать внешний срез. Сложить подборт с платьем лицевыми сторонами внутрь и обтачать срезы борта и воротника. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Плечевые швы подборта скрепить с плечевыми швами платья. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.
7. Короткие стороны перемычки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Сложить перемычку пополам, лицевой стороной наружу. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, вкладывая перемычку, припуски обметать и заутюжить вверх.
8. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать срезы рукава из основной ткани, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Стачать срезы рукава из подкладочной ткани, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Проложить по нижнему срезу рукава строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.

10. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Сложить детали рукава из основной и подкладочной ткани, уравнивая их по нижнему срезу. Вложить между деталями манжету и стачать. Вывернуть рукав на лицевую сторону, совместить основную ткань с подкладкой по окату и далее обрабатывать как одну деталь. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

11. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

12. Подкроить из основной ткани полосу шириной 2.5 см и длиной 150 см. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Полоску вывернуть на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Необработанный срез подогнуть внутрь и настрочить. Продеть получившийся шнур в перемычку.

### **Технический рисунок:**

