

Блузка С Воротником-Бантом - Выкройка #4748

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочная ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; 10 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия - 1.5 см, припуск на подгибку низа рукава - 1.2 см, остальные припуски - 1.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка полочки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 2 детали
3. Нижняя центральная часть полочки - 2 детали
4. Нижняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Кокетка спинки - 1 деталь

- 6. Спинка - 2 детали
- 7. Рукав - 2 детали
- 8. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином цельнокроенные планки полочки.
2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний срез спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку и обметать.
3. Стачать рельефный срез нижней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. По нижнему срезу верхней части полочки между надсечек проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
5. По верхнему срезу верхней части полочки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Воротник сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и завязки до метки. Припуски у меток рассечь, в углах подрезать. Вывернуть воротник на лицевую сторону. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настрочить в шов втачивания внешнего воротника.
8. Вдоль оката рукава между метками проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать сборку. Припуск нижнего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать, заутюжить и обметать срезы рукава. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
10. На правой полочке обметать петли, на левой - пришить пуговицы.

Технический рисунок:

