

## Основа - Выкройка #4860

Recommendations on fabrics:

- a) dress fabrics with elastane (ease around bust 2 cm in total)
- b) knit fabrics of small stretchiness (negative ease around bust -2 cm in total)

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 2 см; припуск на подгибку низа рукава – 2.0 см.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; трикотажная клеевая прокладка.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Центральная часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть спинки - 2 детали
5. Рукав - 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы на полочке и спинке. Швы обметать и заутюжить к центру.
2. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез спинки от надсечки под молнию до края шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.
3. Стачать боковые и плечевые срезы. Швы заутюжить к спинке и обметать.
4. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить. Припуск бейки подшить вручную к молнии.
5. Стачать срез рукава. Шов заутюжить и обметать. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Шов заутюжить и обметать.
6. Заутюжить подгибку низа платья и низа рукава на изнаночную сторону, обметать и подшить потайными стежками.

## Технический рисунок:

