

## 4869 - Выкройка #4869

Recomendaciones sobre la tela: tejido grueso natural/mixto adecuado para vestidos. Por Ejemplo, o tela de pana.

Usted también necesitará: fabrica de forro; entretela adhesiva; cinta al bies; cremallera invisible; 6 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo - 4.0 cm.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Canesú trasero - 1 pieza en pliegue
4. Central delantero superior - 1 pieza en pliegue
5. Lateral delantero superior - 2 piezas
6. Delantero inferior central - 1 pieza en pliegue
7. Lateral delantero inferior - 2 piezas

8. Solapa - 2 piezas
9. Vista del escote delantero - 1 pieza
10. Vista del escote trasero - 1 pieza en pliegue

Tela de forro:

1. Solapa - 2 piezas
2. Bolso de bolsillo - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Solapa - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza
3. Vista del escote trasero - 1 pieza en pliegue

## Инструкции:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar las costuras hacia el centro y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm. Coser el canesú trasero a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
3. . Planchar las costuras hacia el centro y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
4. Juntar con alfileres la solapa y el forro lados derechos juntos y coser los bordes exteriores. Recortar las esquinas, . Poner solapa al delantero y pespuntear con doble puntada a 0.1 cm y 0.7 cm.
5. , . Rematar por separado laterales bordes. Coser la costura lateral izquierda desde la marca para la cremallera hasta el borde inferior, coser las bolsas de bolsillo al mismo tiempo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera. Coser la costura lateral derecha, coser las bolsas de bolsillo al mismo tiempo. Planchar la costura abierta.
6. , planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y . Hacer pequeños cortes en curvas, recortar las esquinas. Doblar la vista hacia el revés, enderezar, planchar. a 0.7 cm.
7. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.
8. . .

Технический рисунок:

