

## Рубашка-Туника - Выкройка #4882

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 11 пуговиц.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** Припуск нижнего среза изделия - 1.5 см. Припуск по верхнему срезу кармана - 2.0 см. Остальные припуски - 1.0 см

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Планка левая - 1 деталь

7. Планка правая - 1 деталь
8. Карман - 1 деталь
9. Воротник - 2 детали
10. Стойка - 2 детали
11. Рукав - 2 детали
12. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка левая - 1 деталь
2. Планка правая - 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь
4. Стойка - 1 деталь
5. Манжета - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. По верхнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к верхней части спинки, припуски заутюжить вверх, обметать и настрочить на 0.1 см от шва.
3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части спинки, припуски приутюжить и обметать.
4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
5. Верхний припуск кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку согласно разметке и настрочить.
6. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части полочки, припуски приутюжить и обметать.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Заложить по изделию по разметке горизонтальную складку, проложить отделочно - закрепляющую строчку в шов притачивания нижних частей.
8. Правая полочка: притачать правую планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Заутюжить планку внутрь на изнаночную сторону по линиям край борта и край борта потайной планки. Настрочить планку в шов притачивания. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта, приутюжить. Левая полочка: притачать левую планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез подвернуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания. Обметать петли на внутренней части

правой планки.

9. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

11. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настроить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0.1 см.

12. Обметать срезы рукава. Стачать срез рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.

13. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.

14. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

15. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах. Пришить пуговицы на левой полочке.

## **Технический рисунок:**

