Блузка Со Шнурком - Выкройка #4887

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: декоративный шнурок.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск нижнего среза изделия – 1.5 см. Припуск по нижнему срезу рукава – 5.0 см. Остальные припуски – 1.0 см

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Кулиска – 1 деталь
6. Рукав - 2 детали

Инструкции:

1. Сложить полочки лицевыми сторонами внутрь и стачать по линии середины от метки разреза до низа. Разложить цельнокроеные планки в разные стороны и приутюжить. Подогнуть припуски планок и настрочить с лицевой стороны.

2. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

4. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать петли согласно меткам.

5. Стачать кулиску в кольцо. Наложить кулиску на нижнюю часть блузки с изнаночной стороны. Скрепить по верхнему срезу. Нижний срез кулиски подогнуть внутрь и настрочить на нижнюю часть. Стачать верхнюю и нижнюю части блузки. Припуск обметать. Заутюжить складку на верхней части по намеченной линии. Настрочить полочку с лицевой стороны в шов стачивания верхней и нижней части, закрепляя складку.

6. Стачать срез рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.

7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Припуск рукава подогнуть на 1 см и приутюжить. Подогнуть на 4 см и настрочить.

8. Продеть шнурок в кулиску.

Технический рисунок:

