

Блузка С Кокеткой - Выкройка #4958

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Кокетка - 1 деталь со сгибом
4. Обтачка полочки – 2 детали
5. Обтачка спинки – 4 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка полочки – 1 деталь
2. Обтачка спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки вниз. Припуски разутюжить, приутюживая разрез. Проложить вдоль разреза закрепляющую строчку на 0.2 см от края.
3. Заложить и закрепить бантовые складки на кокетке полочки.
4. Притачать кокетку к полочке. Припуски обметать и заутюжить вниз.
5. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Разрезать на две части. Отрегулировать длину петель.
7. Сложить детали обтачки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания обтачками. Навесные петли вложить между обтачками с правой стороны. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю обтачку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней обтачки и настрочить в шов втачивания.
8. По нижнему срезу рукава заложить встречную складку и закрепить ее. Стачать и обметать срезы рукава. Стачать манжету в кольцо. Припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней манжеты подогнуть внутрь и притачать в шов втачивания верхней манжеты. Втачать рукава в проймы. Шов обметать.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, внутрь на 1 см и настрочить.
10. Пришить пуговицы на левой стороне обтачки горловины.

Технический рисунок:

