# Пальто С Декоративной Деталью - Выкройка #4967

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; клеевая прокладка; 2 пуговицы; 3 внутренних пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия и рукава – 3 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки — 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Хлястик – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

8. Воротник – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Листочка – 2 детали
12. Подзор – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки — 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Большая мешковина – 2 детали
8. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Воротник - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать средний срез спинки. Припуск разутюжить. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски разутюжить.

3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Настрочить подзор на большую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

4. Заложить и закрепить встречную складку на боковой части полочки, совместив треугольные метки. Припуск в уголке рассечь. Притачать центральную часть полочки к боковой части. Припуски разутюжить.

5. Верхний, нижний и боковые припуски декоративной детали подогнуть внутрь и приутюжить. Наложить деталь на полочку и настрочить на 0.3-0.5 см.

6. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски разутюжить.

7. Стачать передний шов рукава, припуски разутюжить. Стачать локтевой шов рукава. Припуски разутюжить. Втачать рукава в проймы. Припуски приутюжить.

8. На правом подборте обметать петли для внутренних пуговиц. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки. Припуски разутюжить.

9. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника в горловину. Припуски высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

10. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, обтачивая верхние уголки до линии середины. Втачать верхний воротник в горловину подборта и обтачки. Втачать нижний воротник в горловину верха. Припуски разутюжить и скрепить между собой.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя отверстие в левом боковом шве.

12. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Нижний срез подкладки притачать к нижнему срезу. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть на лицевую сторону через отверстие. Зашить отверстие.

13. Обметать две петли на правой полочке. На левой пришить пуговицы. Пришить внутренние пуговицы.

## Технический рисунок:

