

Robe Kimono - Patron de couture #4752

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant, fermeture éclair invisible, bande décorative (la longueur approximative est indiquée sur la pièce du patron de manche).

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et ourlet de manche - 3.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 1 pièce au pli
4. Devant inférieur - 1 pièce au pli
5. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
7. Manche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant sur la parementure de l'encolure.
2. Coudre des pinces sur le dos et le devant, repasser la partie intérieure vers le centre des pièces. Coupez la partie intérieure de la pince sur le devant supérieur en laissant 1 cm et surjeter.
3. Coudre les dos supérieurs aux dos inférieurs, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos, de l'encoche pour la fermeture éclair jusqu'à l'encoche pour la fente, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair. Surpiquez les surplus de couture le long de la fente à 0.2 cm du bord.
5. Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
6. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches au vêtement, repasser les surplus de couture vers la manche et surjeter. Coudre les bords latéraux et inférieurs de la manche, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure à la robe endroit contre endroit, ajuster les bords du décolleté, et coudre. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner la parementure sur l'envers et repasser. Cousez la parementure sur la couture de l'épaule et sur la bande de la fermeture éclair.
8. Surjetez la marge de couture le long de l'ourlet de la robe et de l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
9. Surpiquez la décoration sur les manches.

DESSIN TECHNIQUE:

