

## Pantalon Large - Patron de couture #2264

Recommandations sur le tissu: fins tissus de costume naturels/mixtes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 1 fermeture éclair; crochet et oeil; tissu de doublure.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm. marge de couture le long de l'ourlet - 2.5 cm.

### Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

### Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



### Coupe:

#### Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Moitié dos - 2 pièces
2. Moitié devant - 2 pièces
3. Pièce latérale - 2 pièces
4. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
5. Ceinture - 1 pièce

Tissu de doublure:

1. Sac de poche - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de la fermeture éclair - 1 pièce
2. Ceinture - 1 pièce

## **INSTRUCTIONS:**

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquer une bande d'entoilage thermocollant sur l'ouverture de la poche, sa largeur doit être égale 1 cm.
2. Marquer et coudre les pinces sur la moitié arrière du pantalon. Repasser pinces vers le centre. Surjeter le bord central dos. Coudre la couture centrale dos et repasser la couture ouverte.
3. Pliez la moitié devant du pantalon, envers contre envers, en faisant correspondre le bord de l'entrejambe et le bord de la couture latérale, et repassez le pli.
4. Épinglez le sac de poche sur la moitié devant du pantalon endroit contre endroit et coudre l'ouverture de la poche. Pliez le sac de poche sur l'envers et repasser. Coudre un point décoratif le long de l'ouverture de la poche à 0.1 cm et repasser. Épinglez la moitié devant du pantalon sur la pièce latérale, en faisant correspondre les lignes de l'ouverture de la poche. Coudre et surjeter doublure de poche. Bâissez la pièce latérale sur la moitié devant du pantalon le long des bords supérieurs et latéraux.
5. Découpez la parementure sans couture de la moitié avant gauche en laissant une marge de couture de 1 cm le long de la couture centrale. Surjeter bord avant central et bord de la parementure de la fermeture éclair.
6. Cousez le bord central des moitiés devant, en commençant par la couture au bord de la parementure sans couture. Pliez la parementure sans couture de la fermeture éclair sur l'envers et repassez. Faites correspondre la fermeture éclair avec le bord central de la moitié gauche du pantalon et coudre. Cousez la bande de fermeture éclair libre sur la parementure sans couture de la moitié droite du pantalon. Coudre un point décoratif le long de la ligne marquée sur la moitié droite du pantalon à 0.1 cm. Pliez la parementure de la fermeture éclair en deux dans le sens de la longueur, envers contre envers, et surjetez le bord le plus long et le bord inférieur le plus court. Coudre la parementure de la fermeture éclair à la couture du ruban de la fermeture éclair sur la moitié gauche. Coudre un point de fixation à l'extrémité de la fermeture du côté droit du pantalon. Cousez ensemble les bords inférieurs de la parementure centrale devant et la parementure de la fermeture éclair sur l'envers.
7. Coudre coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les coutures intérieures des jambes, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Surjeter le bord inférieur de la ceinture. Plier la ceinture en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Coudre la ceinture sur le bord supérieur du pantalon, coudre les coins de la ceinture.

Couper les coins, tourner la ceinture à l'endroit. Surpiquez le bord surjeté dans la couture de la ceinture.

9. Marge de couture pour l'ourlet surjeter, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

10. Coudre le crochet et l'œil sur la ceinture.

11. Faites correspondre la couture latérale et l'entrejambe et repassez le pli du dos du pantalon.

### DESSIN TECHNIQUE:

