

Tunique Avec Fermeture En Biais - Patron de couture #2600

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 5 boutons.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche - 1.5 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant droit - 1 pièce
3. Devant gauche - 1 pièce
4. Patte droit — 1 pièce
5. Patte gauche — 1 pièce



- 6. Manche - 2 pièces
- 7. Col - 2 pièces
- 8. Col montant - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

- 1. Patte droit — 1 pièce
- 2. Patte gauche — 1 pièce
- 3. Col montant - 1 pièce
- 4. Col - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Surjeter le bord intérieur de la patte gauche. Épinglez la patte gauche sur le devant gauche endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner la patte sur l'envers, repasser. Surpiquez sur la pièce principale le long de la ligne marquée.
3. Épinglez la patte de boutonnage droite sur le devant droit endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, retourner la patte sur l'envers, repasser. Coudre le devant gauche sur la patte droite, surjeter, attraper le bout libre de la patte de boutonnage. Redresser les pièces, surpiquez la patte de boutonnage droite sur le devant en fixant le devant gauche.
4. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Épingler le haut du col au bas du col, endroit contre endroit. Coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture. Tourner le col à l'endroit, redresser et repasser. Épinglez les cols montants ensemble, endroit contre endroit, insérez le col prêt entre eux, ajuster les bords et coudre, coudre les extrémités du col montant en même temps. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Tourner le col fini à l'endroit et repasser. Coudre le haut du col montant avec le col dans l'encolure, pliez le bord ouvert du col montant inférieur et surpiquez dans la couture du haut du col montant.
6. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser. Coudre les coutures latérales, coudre les bords des manches en même temps, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
7. Surjeter l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.
8. Faire des boutonnères sur la patte droite, coudre les boutons sur le devant gauche.

DESSIN TECHNIQUE:

