

Robe Avec Décolleté En V - Patron de couture #2632

Recommandations sur le tissu: tissu tricoté naturel/mélangé légèrement extensible.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible; 10 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2.0 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:

Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Ceinture dos - 2 pièces
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant central - 1 pièce au pli
6. Devant latéral - 2 pièces
7. Ceinture devant - 1 pièce au pli
8. Devant inférieur - 1 pièce au pli
9. Manche — 2 pièces
10. Poignet — 2 pièces
11. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
12. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Poignet — 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
3. Parementure d'encolure dos — 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre la ceinture au dos supérieur, repasser marges de couture à ceinture, surjeter. Réaliser et faufiler les plis en dos inférieur (pliez la partie intérieure vers les coutures latérales). Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter. Coudre la ceinture sur le devant supérieur, repasser marges de couture à ceinture, surjeter. Réaliser et faufiler les plis sur le devant inférieur (pliez la partie intérieure vers les coutures latérales). Coudre le devant supérieur au devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
5. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Coupez les surplus de couture le long des courbes et dans les coins, retourner les pièces à l'endroit, redresser, repasser. Coudre à la main la parementure au vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.

7. Couper la fente sur la manche le long de la ligne marquée. Coupez le ruban de biais du tissu principal (ou préparez-le), sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à deux longueurs de fente + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur et repasser. Repassez les surplus de couture extérieurs vers le centre. Cousez le ruban de biais sur la fente de la manche (épinglez le ruban de biais sur le bord de la fente sur l'endroit et cousez, pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquez sur le vêtement le long de la ligne de pliage).
8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Plier les poignets en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre les bords latéraux. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne marquée de la couture du poignet. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser. Cousez la partie extérieure du poignet à la manche, pliez le côté intérieur du poignet et surpiquez dans la couture du poignet extérieur poignets.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
11. Faire des boutonnières sur les poignets et coudre des boutons. Coudre des boutons à ceinture devant selon les marquages.

DESSIN TECHNIQUE:

