

Falda Escalonada - Patrón de costura #2803

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible, 3 botones.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura a lo largo del dobladillo 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.



Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Canesú delantero - 1 pieza
2. Canesú trasero - 1 pieza
3. Delantero medio - 1 pieza en pliegue
4. Espalda central - 1 pieza en pliegue
5. Falda inferior - 2 piezas en pliegue
6. Vista espalda - 1 pieza

7. Vista frontal - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista espalda - 1 pieza
2. Vista frontal - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a vistas.
2. Hacer y coser el pliegue de caja en el canesú delantero. Planchar el pliegue.
3. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior del delantero medio y hacer fruncidos. Coser el canesú a la pieza media. Rematar y planchar hacia arriba. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la falda inferior y hacer fruncidos. Coser la pieza inferior al delantero. Rematar y planchar hacia arriba.
4. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la espalda media y hacer fruncidos. Coser el canesú trasero a la pieza central. Rematar y planchar hacia arriba. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la falda inferior y hacer fruncidos. Coser la pieza inferior a la espalda. Rematar y planchar hacia arriba.
5. Rematar por separado izquierdo laterales bordes. Coser la costura desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo. Planchar la costura abierta. Coser la cremallera.
6. Coser y rematar derecho borde lateral, planchar las costuras hacia atrás.
7. Coser el borde del lado derecho en las vistas, planchar la costura aparte. Rematar borde inferior. Fijar la vista a la falda lados derechos juntos y coser borde superior. Pespuntear los márgenes de costura en la vista a 0.2 cm de la costura. doblar la vista hacia el revés, planchar. Coser la vista a la cinta de la cremallera y al borde del lado derecho a mano.
8. Rematar el dobladillo de la falda, planchar sobre el revés y pespuntear.
9. Coser los botones en el canesú delantero.

Dibujo técnico:

