

Haut À Plis - Patron de couture #2814

Recommandations sur le tissu: doux tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin: tricoté entoilage thermocollant, 5 boutons.

Marges de couture: toutes coutures - 1.0 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:


Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.



Tissu principal:

1. Dos - 1 pièce au pli
2. Devant - 1 pièce
3. Parementure de l'encolure devant - 2 pièces
4. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Faire des plis sur le devant et les surpiquer à 10 cm du bord supérieur. Faire et bâtir le pli sur le devant.
3. Épinglez les parementures de l'encolure ensemble endroit contre endroit et coudre l'encolure. Couper les coins, retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
4. Épinglez les parementures de l'encolure dos ensemble, endroit contre endroit et coudre l'encolure, commencer et arrêter la couture exactement au niveau de la ligne de couture de l'épaule. Insérer les parementures d'encolure devant entre les parementures d'encolure dos et coudre la couture d'épaule de la parementure d'encolure. Retournez la pièce à l'endroit, redresser, repasser.
5. Coudre les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Coudre la parementure de l'encolure dans l'encolure du vêtement, surjeter et repasser.
7. Couper (ou préparer) le biais, sa largeur doit être égale 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Pliez le ruban de biais sur l'envers, faire de petites coupes dans les marges de couture et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser la couture.
8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
9. Marge de couture pour ourlet surjeter, pliez à l'intérieur sur l'envers et surpiquer.
10. Coudre des boutons sur le devant, fixant le pli.

DESSIN TECHNIQUE:

