

Blouse À Manches Papillon - Patron de couture #2903

Recommandations sur le tissu: doux tissu naturel/mixte pour chemisiers.

Vous aurez également besoin de: 1 bouton.

Marges de couture: Marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm; marge de couture pour l'ourlet de la manche - 1.2 cm; autres coutures - 1 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Dos - 1 pièce au pli
3. Empiècement avant - 2 pièces
4. Devant - 1 pièce au pli
5. Manche - 2 pièces
6. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce



7. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Surjeter les bords centraux de l'empiècement dos séparément. Coudre la couture centrale de l'empiècement dos du marquage pour la fente jusqu'au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Cousez une ligne de point de fixation le long de la fente.
2. Coudre l'empiècement au dos.
3. Coudre un point droit large le long du bord supérieur du devant et faire des fronces. Coudre l'empiècement sur le devant. Replier l'empiècement sur la ligne de pliure et surpiquer sur l'endroit à 1 cm du bord plié de l'empiècement.
4. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
5. Coupez (ou préparez) le ruban de biais, sa largeur doit être égale à 2.5 cm et sa longueur doit être égale à 10 cm pour boutonnière à boucle. Plier le ruban en deux dans le sens de la longueur endroit contre endroit et coudre à 0.3 cm du pli. Découpez les surplus de couture près de la couture, tourner la bande à l'endroit et redresser la pièce roulée. Ajuster la longueur de la boucle. Coudre la boutonnière sur le côté gauche de l'empiècement dos.
6. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Fixer aux coutures d'épaule et aux bords milieux du dos.
7. Surfiler les bords inférieurs de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter.
8. Coudre les manches dans les emmanchures, correspondant aux marquages. Surjeter et repasser.
9. Surjeter le bord inférieur du vêtement, plier à l'intérieur et surpiquer.
10. Coudre un bouton sur le côté droit de l'empiècement dos.

DESSIN TECHNIQUE:

