

Robe Asymétrique - Patron de couture #2909

Recommandations sur le tissu: Tissus naturels/mixtes avec élasthanne pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2.5 cm; marge de couture pour l'ourlet de la manche - 2 cm; valeurs de couture le long du bord de la couture princesse gauche - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Droit devant latéral - 1 pièce
5. Gauche devant supérieur — 1 pièce

6. Gauche devant inférieur — 1 pièce
7. Manche - 2 pièces
8. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
9. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repasser les surplus de couture vers le centre et surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Sur la partie centrale du devant, finir le bord de la couture princesse gauche: surfiler la valeur de couture, la replier sur l'envers et la surpiquer. Finir de la même manière le bord de la couture princesse de la partie inférieure gauche du devant.
5. Placer la partie centrale du devant sur la partie latérale inférieure du devant, les deux endroits vers le haut, et les fixer le long du bord de taille. Coudre la partie latérale gauche au devant en crantant la valeur de couture dans l'angle. Surjeter les coutures et repasser vers le centre et vers le haut de manière correspondante.
6. Coudre droit couture princesse. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
7. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
8. Coudre la couture de la manche, surfiler les valeurs de couture et les repasser vers l'arrière. Coudre la manche dans l'emmanchure, surjeter et repasser.
9. Coudre la couture des épaules sur la parementure encolure devant et la parementure encolure dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure devant et l'encolure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner la parementure sur l'envers, redresser, repasser. Coudre à la main sur le vêtement le long de la couture de l'épaule et le long de la bande de la fermeture éclair.
10. Surjeter le bord inférieur du vêtement et le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

Conseil: Il est recommandé de porter cette robe avec une ceinture.

DESSIN TECHNIQUE:

