

Robe-Gilet - Patron de couture #2925

Recommandations sur le tissu: tissu épais naturel/mixte adapté aux robes. Jean.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 7 boutons; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement - 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.



Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce
4. Pièce décorative devant - 1 pièce
5. Droit devant latéral - 1 pièce

6. Gauche devant latéral – 1 pièce
7. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
8. Parementure de la partie libre du devant – 1 pièce

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de la partie libre du devant – 1 pièce

Attention! les patrons de couture ont des marques et des textes du côté droit. Tenez-en compte lors de la coupe du tissu-certains patrons de couture doivent être posés sur le tissu avec l'envers sur le dessus.

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Surpiquer le long des coutures à 0,7 cm.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre bords du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur. Repasser la couture ouverte. Coudre la fermeture éclair.
4. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Placer le dos et la parementure endroit contre endroit et piquer l'encolure. Commencer et terminer la piqûre exactement sur la ligne repérée de la couture d'épaule. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la parementure sur l'envers et repasser.
5. Surfiler le bord extérieur de la parementure de la partie libre du devant. La placer endroit contre endroit sur la partie libre du devant et piquer le bord extérieur. Rabattre la parementure sur l'envers, repasser, coudre un point décoratif le long du bord devant central à 0.7 cm. Faire des boutonnieres.
6. Coudre le devant latéral gauche au devant central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter. Coudre un point décoratif le long de la couture à 0.7 cm. Surfiler la valeur d'ourlet de la partie gauche du devant, la replier sur l'envers au fer et la surpiquer.
7. Placer la partie milieu devant sur l'endroit de la partie libre du devant, endroit vers le haut. Piquer l'encolure. Cranter les valeurs de couture dans les arrondis. Rabattre la partie gauche du devant sur l'envers et repasser l'encolure. Bâtir les pièces ensemble le long de la couture princesse droite.
8. Coudre droit couture princesse. Surjeter les coutures et repasser vers le centre. Surpiquer à 0,7 cm de la couture princesse.
9. Coudre les coutures des épaules, en insérant la pièce Devant entre la pièce Dos et la Parementure Dos. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière. Bâtir la parementure sur le ruban de la fermeture à glissière.

10. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
11. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
12. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.
13. Coudre des boutons. Ne pas ouvrir la boutonnrière du bas. Coudre le bouton par-dessus.

La robe-gilet se porte avec une jupe ou un pantalon.

DESSIN TECHNIQUE:

