Рекомендации по выбору ткани: ткани из натуральных волокон или ткани с добавлением искусственных волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см, пройма кокетки и верхней части спинки - 0. 7 см; верхний срез переда - 2 см.

А так же вам необходимо: потайная застежка – «молния».

Внимание! если вы собираетесь шить на куклу, имейте в виду, что у кукол не гнутся руки. Поэтому необходимо вводить большую ширину по груди в изделиях без центральной застежки до низа.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

Внимание: бретели запланированы на вырост.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка переда – 1 деталь

2. Верхняя часть спинки – 2 детали

3. Лямка – 2 детали

4. Вставка переда – 1 деталь

5. Нижняя часть переда – 1 деталь

6. Нижняя часть спинки – 2 детали

7. Пояс - 2 детали

© Sewist Inc, 2016

Описание работы:

1. Детали пояса сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по трем сторонам. Высечь уголки, вывернуть пояс на лицевую сторону, и приутюжить.

2. Притачать вставку переда к кокетке переда. Шов обметать и заутюжить на вставку.

3. По верхнему срезу нижней части переда и спинки проложить строчку со слабо затянутыми стежками и собрать на сборку.

4. Стачать нижнюю и верхнюю части полочки. Шов обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Шов обметать.

5. Обметать средний срез спинки. Стачать средний шов от метки молнии вниз. Разутюжить шов, приутюживая разрез под застежку. Подложить под припуски застежку – «молнию» и притачать.

6. Стачать боковые срезы, вкладывая пояс на уровне вставки переда. Обметать боковые швы и заутюжить на спинку.

7. Обметать верхний срез переда, срез проймы и верхний срез спинки за один прием. Подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

8. Лямку сложить лицевой стороной внутрь и стачать по длинной и одной короткой стороне. Вывернуть лямку на лицевую сторону, обметать по короткой стороне, приутюжить и отстрочить по длинным сторонам.

9. Померить сарафан на ребенка, отрегулировать длину и наклон лямок и притачать к верхнему срезу спинки и полочки.

10. Обметать срез низа. Припуск отогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

© Sewist Inc, 2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:



© Sewist Inc, 2016