Robe Avec Fronces À La Poitrine - Patron de couture #2857

Recommandations sur le tissu: tricot naturel/mixte d'élasticité moyenne.

Vous aurez également besoin de: tricoté entoilage thermocollant; 3 boutons.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet du vêtement et l'ourlet de la manche – 2 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant supérieur - 4 pièces
4. Devant inférieur – 1 pièce au pli
5. Parementure d'encolure dos – 1 pièce
6. Manche – 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Thermocoller la parementure d'encolure du dos.
Thermocoller le bord d'encolure du devant..

2. Piquer les pinces de taille sur le haut du dos. Coupez la partie intérieure avec une surjeteuse en laissant 1 cm et repasser vers le centre. Coudre le dos supérieur au dos inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.

3. Coudre la couture centrale du dos. Surjeter la couture et repasser vers la gauche.

4. Surjeter le bord extérieur de l'encolure dos face. Placer la parementure d'encolure dos et le dos endroit contre endroit et piquer l'encolure, en commençant et en terminant la couture exactement à la ligne de l'épaule.

5. Assembler par paires les bords centraux du haut du devant. Repasser les marges de couture ouvertes. Placer les pièces endroit contre endroit et piquer l'encolure. Retourner la partie intérieure du corsage sur l'envers et repasser le bord. Aligner les parties extérieure et intérieure du corsage sur les bords inférieurs et les emmanchures, puis les traiter comme une seule pièce.

6. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter et repasser vers le bas.

7. Assembler les coutures d'épaule en insérant le devant entre le dos et la parementure dos. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

8. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.

9. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.

10. Surjeter l'ourlet de robe et l'ourlet de manche, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Piquer le long de la couture milieu du devant supérieur avec une tension de fil supérieure relâchée, froncer et fixer les fronces. Coudre décoratifs boutons sur le devant.

DESSIN TECHNIQUE: