Abito Con Colletto - Выкройка #2585

RACCOMANDAZIONI SUL TESSUTO: tessuti naturali/misti per abiti.

AVRÀ ANCHE BISOGNO DI: interfodere termoadesivo, cerniera nascosta.

MARGINI DI CUCITURA: tutte le cuciture 1 cm; margine di cucitura per l'orlo del capo - 2.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tessuto principale:
1. Dietro centrale - 2 pezzi
2. Dietro laterale - 2 pezzi
3. Davanti laterale - 2 pezzi
4. Davanti centrale - 1 pezzo con piega
5. Carré – 2 pezzi
6. Colletto — 2 pezzi
7. Paramontura dello scollo davanti – 1 pezzo

Interfodera termoadesiva:
1. Paramontura dello scollo davanti — 1 pezzo
2. Colletto – 1 pezzo

Инструкции:

1. Applicare l'intreccio termoadesivo.

2. Cucire la cucitura centrale del dietro. Sorfilare i margini di cucitura e stirare i margini di cucitura verso sinistra.

3. Cucire i dietri laterali al dietro centrale. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.

4. Cucire il carrè al dietro lungo il bordo della spalla. Sorfilare e stirare verso il dietro.

5. Appuntare insieme i colletti lato diritto contro lato diritto e cucire lungo gli angoli e lungo il bordo esterno. La linea di apertura del collo rimane non cucita. Tagliare via gli angoli. Girare al diritto, stirare.

6. Cucire il colletto esterno nello scollo. Piegare verso l'interno il margine di cucitura del colletto interno e impunturare nella cucitura. Appuntare il colletto al carré lungo la linea dello spacco del colletto.

7. Cucire i davanti laterali al davanti. Sorfilare le cuciture e stirare verso il centro.

8. Sorfilare il bordo esterno della paramontura dello scollo del davanti. Appuntare la paramontura del davanti centrale sul davanti e cucire lo scollo. Intagliare i margini di cucitura, piegare la paramontura sul rovescio e stirare. Cucire il carre del davanti al davanti, avvolgendo i margini di cucitura con la paramontura. Sorfilare e stirare sul davanti.

9. Tagliare (o utilizzare) un nastro sbieco già pronto, la sua larghezza deve essere uguale a 4 cm e la lunghezza deve essere uguale a quella dello scalfo + 4 cm. Piegare il nastro sbieco a metà per lungo lato diritto all'esterno e stirare. Appuntare lo sbieco sul bordo dello scalfo dal lato dritto e cucire, piegare il nastro sbieco sul lato rovescio e impunturare sul pezzo principale lungo la piega.

10. Cucire il bordo laterale destro. Sorfilare le cuciture e stirare verso il dietro. Sorfilare separatamente sinistri laterali bordi. Cucire dallo scalfo alla marcatura della cerniera e dalla marcatura per la cerniera al bordo inferiore. Stirare aperta la cucitura, stirando l'apertura per la cerniera contemporaneamente. Cucire la cerniera.

11. Sorfilare il bordo inferiore del capo, stirare sul rovescio e impunturare.

Технический рисунок:

