
Kleid Mit Nahtlosen Ärmeln - Выкройка #2694

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, unsichtbarer Reißverschluss.



Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; Nahtzugabe für Kleidsaum und Ärmelsaum – 2.0 cm, nahtzugabe entlang des schlitzes – 2.5 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 2 Stück
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Rückenärmel — 2 Stück
4. Vorderer Ärmel — 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück
7. Taschenbeutel – 4 Stück

Klebevlies:
1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Инструкции:

1. Klebevlies auf Besatze auftragen. Klebevlies auf die Nahtzugabe entlang des hinteren Schlitzes auftragen.

2. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Kerbe für den Reißverschluss bis zur Kerbe für den Schlitz nähen. Die Naht auseinanderbügeln, dabei den Schlitz für den Reißverschluss und den Saumschlitz gleichzeitig bügeln. Reißverschluss einnähen. Den Saumschlitz 0,1 cm von der Falte entfernt absteppen.

3. Den hinteren Ärmel an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern. Den Vorderärmel an das Vorderteil nähen, Nahtzugaben in Richtung Ärmel bügeln, versäubern.

4. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Die Taschentaschen an das Vorderteil und an das Rückenteil nähen, Nahtzugaben versäubern. Nähen Sie die Ärmelnaht und nähen Sie weiter an den Seitenärmeln und den Rändern der Taschenbeutel. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

6. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.

7. Den Saum des Kleidungsstücks und den Saum des Ärmels versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.

Технический рисунок:

