Robe Avec Pli À La Taille - Выкройка #2772

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; 11 boutons.

Marges de couture: toutes les marges de couture – 1.0 cm, marge de couture le long de l'ourlet du vêtement – 3 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Tissu principal:
1. Dos supérieur – 1 pièce au pli
2. Dos inférieur - 1 pièce au pli
3. Devant supérieur - 2 pièces
4. Devant inférieur – 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Patte - 2 pièces
7. Col montant – 2 pièces

8. Poignet – 2 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Patte – 2 pièces
2. Col montant – 1 pièce
3. Poignet – 2 pièces

Инструкции:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre les pinces sur les pièces supérieures du devant, repassez la partie intérieure vers le haut.

3. Coudre les coutures latérales des parties supérieures de la robe, repasser la couture à part, surjeter. Coudre les coutures latérales des parties inférieures de la robe, repasser la couture à part, surjeter.

4. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du devant et faire des fronces. Coudre un large point droit le long du bord supérieur du bas du dos et faire des fronces. Coudre la partie inférieure à la partie supérieure, repasser la couture, surjeter. Faites un pli sur la partie supérieure de la robe et surpiquez-le dans la couture entre la partie inférieure et la partie supérieure depuis l'endroit.

5. Coudre les coutures des épaules, repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.

6. Pliez la patte en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Coudre le bord extérieur de la patte de boutonnage sur le devant, repasser marges de couture à patte. Retourner sous la marge de couture du côté intérieur de la patte de boutonnage et surpiquer dans la couture.

7. Épingler les cols montants ensemble endroit contre endroit et coudre supér. et lateraux bords. Commencez et arrêtez la couture exactement à la ligne de couture marquée entre le col montant et le vêtement. Retournez la pièce à l'endroit, redresser et repasser. Coudre le col montant extérieur dans l'encolure, replier le bord ouvert du col montant interne et surpiquer dans la couture.

8. Coudre la couture des manches, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques, surjeter et repasser.

9. Coudre le poignet dans un anneau, repasser la couture à part. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur envers contre envers et repasser. Coudre le côté extérieur du poignet à la manche, replier à l'intérieur la marge de couture du poignet intérieur et surpiquer dans la couture.

10. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et surpiquer.

11. Réaliser des boutonnières sur la patte de boutonnage droite et sur le col montant droit. Coudre les boutons selon les boutonnières.

Технический рисунок:

