Блузка С Рукавом-Воланом Типа Накидки - Выкройка #2860

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Волан – 1 деталь со сгибом
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 2 детали

8. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки — 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

3. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

5. Нижний срез рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Наложить рукав изнаночной стороной на лицевую сторону боковой части, скрепить по рельефным срезам и срезам горловины.

6. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Припуски заутюжить к центру и обметать.

7. Стачать боковые срезы. Припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и тесьме застежки молнии.

9. Стачать волан в кольцо, припуски разутюжить, обметать. По верхнему срезу волана проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать волан к нижнему срезу изделия, припуски заутюжить вверх и обметать.

10. Нижний срез волана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

