Dress - Sewing Pattern #5961



Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: fusible interfacing; dress zipper.

Seam allowances: all seam allowances - 1 cm; seam allowance for hem of garment - 3.0 cm, seam allowance for hem of sleeve – 1.5 cm.

Note on seam allowances:
- If the pattern has double contour the seam allowances are included. They are 1 cm unless specified otherwise.
- If the pattern has single contour, the seam allowances are NOT included and need to be added when laying out the pattern.

Note on length of fabric:
Attention! The amount of fabric needed for your pattern is not included. It will depend on the selected pattern size, the width, and design of the fabric you plan to use. First, print all the paper patterns and lay them out at the width of fabric you plan to use (usually from 90 to 150 cm). Measure how much fabric you will need. Don't forget to account for pieces that need to be cut multiple times and pieces that are cut on the fold.

CUTTING:

Note on cutting:
On the pattern pieces, “beam” means straight of grain. Lay out your pieces accordingly. Some pieces will be cut on the fold. This is noted on the pattern piece. Mark all notches and other design features such as pleats etc. from the pattern onto your fabric.
When sewing the garment, pay attention to notches, they must match up.

Tissu principal:
1. Empiècement arrière - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Dos central - 2 pièces
4. Empiècement avant – 2 pièces
5. Devant latéral – 2 pièces
6. Devant central - 1 pièce
7. Manche - 2 pièces
8. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
9. Parementure de l'encolure devant – 2 pièces
10. Parementure de la fente avant – 1 pièce

Entoilage thermocollant:
1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.

2. Coudre des pinces sur les empiècements dos. Repassez la partie intérieure vers le centre. Surpiquer la pince sur 0.1 cm de la couture.

3. Appliquez l'entoilage sur la fente des deux côtés du dos central sur l'envers. Marquez la ligne de couture centrale (pli de la fente) à partir de l'endroit. Surjeter les bords centraux du dos séparément, surjeter la fente en même temps. Cousez la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'au coin de la fente. Faire une petite coupe dans le surplus de couture de la fente dans le coin sur la pièce droite. Repasser la couture ouverte. Repasser le côté droit de la fente à 1 cm et surpiquer. Repassez les surplus de couture de la fente vers le centre et fixez-les au point machine.

4. Coudre les dos latéraux au dos central. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre. Surpiquer à 0.1 cm. Coudre l'empiècement dos au dos. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Surpiquer à 0.1 cm. Coudre une fermeture éclair.

5. Coudre les devants latéraux sur le devant. Surjeter les marges de couture et repasser vers le centre. Surpiquer à 0.1 cm.

6. Surjeter les bords extérieurs de la parementure de la fente avant. Épingler la parementure de la fente sur le devant endroit contre endroit et coudre le bord de la fente et le bord supérieur du marquage au marquage. Faire de petites coupures dans les marges de couture près des marques, couper soigneusement le tissu entre les côtés de la fente. Couper les coins. Tourner la parementure sur l'envers et redresser. Repasser. Coudre une ligne de point décorative le long du bord supérieur et de la fente à 0.1 cm du bord.

7. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

8. Coudre les coutures des épaules des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter les bords extérieurs. Épingler la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit. Coudre l'encolure sur l'empiècement dos et l'empiècement devant exactement jusqu'à la ligne marquée de la couture inférieure.

9. Épingler le devant inférieur entre l'empiècement et la parmenture. Coudre de l'encolure à la couture latérale. Couper les coins. Repassez sur l'empiècement. Surjeter. Tourner la parementure sur l'envers et redresser. Coudre une ligne de point décorative à 0.1 cm le long de l'encolure dos, de l'empiècement avant et du coin, et continuer sur la couture reliant l'empiècement avant et le devant.

10. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

11. Coudre la couture de la manche. Surjeter et repasser la couture. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter et repasser la couture.

12. Surjeter le bord inférieur de la manche, repasser sur l'envers et surpiquer. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers à 1 cm, ensuite à 2 cm et surpiquer.

TECHNICAL DRAWING:

